

JP-VPN

ご利用マニュアル

かんたん接続ガイド

2026年5月版

1. はじめに

JP-VPNをご利用いただきありがとうございます。本マニュアルでは、お使いの端末にVPNを接続する手順をご案内します。

VPNへの接続には、無料アプリ「WireGuard（ワイヤーガード）」を使用します。接続情報はQRコードまたは設定ファイルで提供されます。

💡 ご不明な点は、ページ下部のLINEサポートよりお気軽にお問い合わせください。

ご用意いただくもの

- ・JP-VPNのアカウント（メール登録・プラン購入済み）
- ・接続したい端末（スマートフォン、パソコンなど）
- ・インターネット接続環境

2. 接続情報の取得

まず、JP-VPNのマイページにログインします。

- ・ブラウザで vpn.zipang-tv.net を開きます。
- ・ユーザー名とパスワードでログインします。
- ・マイページにWireGuard用のQRコードと設定ファイルが表示されます。


💡 スマートフォンはQRコード、パソコンは設定ファイルを使うと簡単です。

3. Android（スマートフォン）

AndroidスマートフォンでのVPN接続手順です。

手順1: WireGuardアプリをインストール

- ・Google Playストアを開き、「WireGuard」を検索します。
- ・WireGuard公式アプリ（赤いドラゴンのアイコン）をインストールします。
- ・インストールが完了すると、ホーム画面にアイコンが表示されます。



手順2: アプリを起動してトンネルを追加

- WireGuardアプリを開きます。
- 画面右下の青い「+」ボタンをタップします。



右下の「+」ボタンをタップ


手順3: QRコードを読み取る

- メニューから「QRコードをスキャン」を選びます。



「QRコードをスキャン」を選択

- カメラが起動するので、マイページに表示されたQRコードを読み取ります。



QRコードをカメラで読み取る

- トンネルの名前を入力する画面が出たら、好きな名前(例:JP-VPN)を入力して保存します。

手順4: 接続する

- 追加されたトンネルのスイッチをタップしてオンにします。
- 画面上部に鍵マークが表示されれば接続完了です。

💡 接続を切るときは、同じスイッチをタップしてオフにします。

4. iPhone / iPad(iOS)

iPhone・iPadでのVPN接続手順です。

手順1: WireGuardアプリをインストール

- App Storeを開き、「WireGuard」を検索します。
- WireGuard公式アプリ(赤いドラゴンのアイコン)をインストールします。

手順2: QRコードを読み取る

- WireGuardアプリを開きます。
- 右上の「+」をタップし、「QRコードから作成」を選びます。
- マイページのQRコードをカメラで読み取ります。
- トンネル名を入力し、「保存」をタップします。
- VPN設定の追加許可を求められたら「許可」をタップします。

手順3: 接続する

- 追加されたトンネルのスイッチをオンにします。
- 画面上部に「VPN」マークが表示されれば接続完了です。

⚠ 写真は後日追加予定です。

5. Windows(パソコン)

WindowsパソコンでのVPN接続手順です。

手順1: WireGuardアプリをインストール

- ブラウザで wireguard.com/install を開きます。
- 「Download for Windows」をクリックしてインストーラーをダウンロードします。
- ダウンロードしたファイルを実行し、画面に従ってインストールします。

手順2: 設定ファイルを読み込む

- JP-VPNのマイページから設定ファイル(wg0.conf)をダウンロードします。
- WireGuardアプリを開き、「トンネルのインポート」または「ファイルからインポート」をクリックします。
- ダウンロードしたwg0.confファイルを選択します。

手順3: 接続する

- 追加されたトンネルを選び、「有効化」をクリックします。
- 状態が「有効」になれば接続完了です。

△ 写真は後日追加予定です。

6. Mac(パソコン)

MacでのVPN接続手順です。

手順1: WireGuardアプリをインストール

- App Storeを開き、「WireGuard」を検索してインストールします。

手順2: 設定ファイルを読み込む

- JP-VPNのマイページから設定ファイル(wg0.conf)をダウンロードします。
- WireGuardアプリを開き、「トンネルのインポート」をクリックします。
- ダウンロードしたwg0.confファイルを選択します。

手順3: 接続する

- 追加されたトンネルを選び、「有効化」をクリックします。

7. よくある質問・トラブル対処

接続できない

- ユーザー名とパスワードが正しいか確認してください。
- プランの有効期限が切れていないか、マイページでご確認ください。
- QRコードや設定ファイルを再度読み込み直してください。

速度が遅い

本サービスは下り最大10Mbps・上り最大512kbpsのベストエフォート方式です。お使いの回線速度がこれを下回る場合、その速度が上限となります。

接続が切れる

WiFiとモバイル回線を切り替えた際に一時的に切れることがあります。トンネルを一度オフにして再度オンにしてください。

8. お問い合わせ

ご不明な点やトラブルがございましたら、LINEサポートまでお気軽にご連絡ください。
マイページ下部の「LINEサポート」リンクよりお問い合わせいただけます。

 お問い合わせはLINEにて承ります。